


# Webshop varerepræsentation

Der er 5 forskellige måder at præsentere varerne i webshoppen på. Disse gennemgås herunder ved hjælp af et eksempel. Det er vigtigt at du overvejer hvordan du vil præsentere varerne som noget af det første, da det har stor betydning for hvordan du skal opbygge webshoppens kataloger og underkataloger.

Eksempel: I administrationen af webshoppens er katalogerne lavet på følgende måde:




Der er altså to kataloger (*Surf gear* og *Surfboards*), der hver har en række underkataloger. Nogle af disse underkataloger har igen underkataloger, osv. For nemhedens skyld sætter vi nogle niveaubetegnelse på:



Alle kataloger kan have tilknyttet et billede og en beskrivelse.

## Layout type 1




**Hvilke kataloger kan vælges:** Underkatalog, dvs. fra niveau 2 og ned.

**Hvad vises:** Varerne der ligger i det valgte katalog. I toppen vises eventuel beskrivelse og billede af kataloget. Derefter følger varerne i en liste.

**Bemærk:** Eventuelle underkataloger til det valgte katalog vises ikke. Der er også mulighed for at vise alle varer i hele webshoppen. De vil i givet fald blive vist i en lang række uden hensyntagen til hvilke kataloger de måtte findes i.

### I henhold til eksemplet:

Vi viser underkataloget *Equipment*.



Beskrivelse og billede af *Equipment*-kataloget

De 4 varer der ligger i *Equipment*-kataloget i listeform

## Layout type 2



**Hvilke kataloger kan vælges:** Underkatalog, dvs. fra niveau 2 og ned.

**Hvad vises:** Varerne der ligger i det valgte katalog.

**Bemærk:** Eventuelle underkataloger til det valgte katalog vises ikke.

Der er også mulighed for at vise alle varer i hele webshoppen. De vil i givet fald blive vist i en lang række uden hensyntagen til hvilke kataloger de måtte findes i.


### I henhold til eksemplet:

Vi viser underkataloget *Equipment*.



Hver vare i *Equipment*-kataloget bliver vist med tekst og billede

## Layout type 3



**Hvilke kataloger kan vælges:** Kataloger der har underkataloger.

**Hvad vises:** En indgangsside med link til underkatalogerne. Eventuelle beskrivelser og billeder af underkatalogerne vises.


Når et link til et underkatalog aktiveres, viser det næste skærmbillede dette katalog som layout 1 med listning af varer.

**Bemærk:** Varerne i det valgte katalog bliver ikke vist.

Så snart et katalog har underkataloger vises varerne i dette kataloget ikke. I stedet vises beskrivelse og billede af underkatalog, samt det underliggende underkatalogs varer og link til øvrige underliggende underkataloger i samme niveau.

### I henhold til eksemplet:

Vi viser underkataloget *Equipment* (niveau 2).




Det første skærmbillede viser beskrivelse, billede og link til underkatalogerne *Fins* og *Straps* (niveau 3)

Aktivering af linket til *Fins* viser i næste skærmbillede:

- Beskrivelse og billede af *Fins*-kataloget (niveau 3)
- Liste af varer i *Plastic fins*-kataloget (niveau 4)
- Link til *Rubber fins*-kataloget (niveau 4)

## Layout type 4



**Hvilke kataloger kan vælges:** Katalog, dvs. niveau 1.

**Hvad vises:** Links til underkataloger (niveau 2) og eventuel beskrivelse og billede af undermappen. I næste skærbillede vises links til yderligere underkataloger (niveau 3). Det er **kun** varer i det laveste katalog (niveau 3) der vises.


**Bemærk:** Man kan maksimalt arbejde ned til niveau3 i katalogerne i denne visningstype.

### I henhold til eksemplet:

Vi viser kataloget *Surf gear* (niveau 1)

1. Det første skærbillede viser beskrivelse, billede og links til underkatalogerne *Clothes*, *Equipment* og *Wetsuits* (niveau 2)

2. Ved aktivering af linket til *Equipment* vises i næste skærbillede:  
- Beskrivelse, billede og link til underkatalogerne *Fins* og *Straps* (niveau 3)




3. Ved aktivering af linket til *Straps* vises i næste skærbillede:

- Beskrivelse og billede af *Equipment* (niveau 2)
- Liste af varer i *Straps*-kataloget (niveau 3)
- Link til *Fins*-kataloget (niveau 3)

NB! En aktivering af linket *Clothes* i det første skærbillede vil ikke resultere i visning af varer, fordi dette katalog ikke har nogen underkataloger (intet niveau 3)

## Layout type 5




**Hvilke kataloger kan vælges:** Underkataloger der har underkataloger (niveau 2 og ned).

**Hvad vises:** Underkatalogets (niveau 3 og ned) eventuelle beskrivelse og billede vises med varerne listet nedenunder. Næste underkatalogs (i samme niveau) varer kommer nedenunder på samme side. Det øverst underkatalogs varer vises ikke, dvs. det man vælger som katalog under Indstillinger.

**Bemærk:** Ved denne visningstype kan man i princippet have et uanet antal af katalogniveauer.

### I henhold til eksemplet:

Vi viser underkataloget *Fins*.



Beskrivelse og billede af *Plastic fins* vises med varerne fra kataloget listet nedenunder.

Derunder vises beskrivelse og billede af *Rubber fins* med varerne fra kataloget listet derunder.